

Instalação do Intersig (WEB)

Acesse www.intersig.com.br na aba downloads localize o arquivo sistema_web.zip e efetue o download.

1. Instalando o APACHE2 e PHP5

1.1. Execute o seguinte comando:

```
apt-get install apache2 php5 phpmyadmin
```

1.2. Reinicie o Apache


```
/etc/init.d/apache2 restart
```

Obs: caso não esteja diretamente ao servidor Linux utilize o programa [PuTTY 0.6](#) para efetuar a conexão.

2. Efetue um NAT no modem redirecionando a porta 80 para o IP do servidor


3. Instalando o ionCube

3.1. Conecte o FTP através do [FileZilla](#), salve a pasta ioncube dentro de /var/www



Instalação do Sistema Intersig (WEB) V1.0.

3.2. Abra o seu browser de preferência e digite <http://ipdoservidor/ioncube>



3.3. Execute o arquivo chamado *loader-wizard.php*

3.4. Escolha a opção *Local install*

3.5. Na opção 2 da imagem abaixo salve os arquivos com extensão *.SO* da imagem acima no caminho informado

Installation Instructions

1. Download one of the following archives of Loaders for Linux x86:
 - [tar.gz](#)
 - [tar.bz2](#)
 - [MS Windows installer](#)

Please note that the MS Windows installer version is suitable for uploading from a Windows PC to your Linux server.
2. Put the Loader files in `/usr/lib/php5/20060613+libs`
3. [Save this 20ioncube.ini file](#) and put it in your ini files directory, `/etc/php5/apache2/conf.d`
4. Restart the Apache server software.
5. When the server software has restarted, [click here to test the Loader](#).
6. If the Loader installation failed, check the Apache error log file for errors and see our guide to [Unix related errors](#).


3.6. Efetue o download do arquivo *20ioncube.ini* da opção 3 da imagem acima e salve-o no seguinte diretório

`/etc/php5/apache2/conf.d`

3.7. Conecte-se novamente no servidor e reinicie o Apache server com o seguinte comando

`/etc/init.d/apache2 restart`

- 3.8. Clique na opção 5 da imagem anterior *click here to test the loader* e verifique se a instalação foi concluída com sucesso.
- 3.9. Delete a pasta *ioncube* que salvou no início da instalação e que se encontra no diretório */var/www*
- 3.10. Copie e salve a pasta *intersig* no diretório */var/www*
- 3.11. Execute permissões de pasta 755 para todos os arquivos e a opção 777 para a pasta *tmp*



- 3.12. Copie e salve o arquivo *.SIG* de conexão do sistema no seguinte diretório */var/www/intersig/conexao*
- 3.13. Acesse o sistema através do browser de sua preferência digitando o <http://ipdoservidor/intersig> e confira se o sistema foi instalado com sucesso